兵 學 新 書

旗官 六學新書卷七 **礟彈致遠倍逾槍子磔裂凶猛洵是利器足以** 功效頗大先以 旗操練走陣 旗之制 隊 にをおい 一隊爲一 小軍所有 破兵 四十六 哨官 啦 旗各礮分操裝放各手法再以 | 隊為牛旗|| 哨為 旗 一族之制 八數如左. 無錫 徐建寅 副哨官 旗四 手輯 八酸合成

吹號手	哨長	旗官	運藥彈	共	運送兵	醫役	吹號手	隊長	効力舉人	
1	[7C]		車旗每合	量	ナ			六		
鐵匠	隊長	副哨官	合營用此一	騎馬	礮	車夫	鐵匠	正甲長	旗長	上海、オー
	+		旗	圭	六尊	丰		六		
醫役	甲長	旗長		車	車板食車		皮匠	甲長	哨長	
•	八	三人藥二		七十四匹	十九部	九夫		九	=	

車夫 皮匠 每礟十1 丽五步第 **礮則成四行** 毎隊分為 第 喊號數第 、
立
成
前
後
一 ~ 三异色七 即長立於前層石端 前進 一班單數 立於礙車尾左邊稍離車輪 共 伙兵 步向 左轉 回原位準行 班正甲長領之 層雙數 百十一 旗之制 即甲長立於第一 自城一 車根食車二十八部 兵 馬 一、餘各人 班甲長領之 五大 八挨次自 一後

换次序 復原位 **正第三五七九,立於箱車左邊拉繩外** 换為 **喊位字第一走前五步立於左邊拉繩之前喊走字各** 第十立於箱車前挾轅 |第二四六八立於箱車右邊拉繩外 三五七九七五三一〇二四六八八六四二 隨第一走 シュき 三五七九七五三 一十四十六十八立於右邊拉繩內 一十三十五十七立於左邊拉繩內 C二四六入八六四二 第三最前 第二最前 第三最前

同前構放第一二分立於礮底左右輪間皆面向磁第二旋開礮 備放磁 第四持送藥彈桿立於左輪後一 底螺絲拔出破底第三裝上車尾桿立於右輪後 正對礮後停第十將稍車轅放下。 五步,第六、往箱車接第八手中之磔彈與藥包持回至 . 繞行半周箱車向左繞行至廠後距十五步再轉至 第四五扶礙車輪第六七扶稻車輪廠車尾眼已脫 、主、吳鼠七 城走開第二走至車尾後提尾眼第一二三提車 **坂車尾腱與第三** 四十七 備放隊 同提車尾右圈第一 一步,第五立於右輪後 |提車尾左 歩.

揭要 酸在山坡斜面恐其溜下必將輪之 之。交與磔彈藥包第五接之返走向第三之左邊將彈 · 交與第三第一安好引火第三將彈納入破後口內. 出交與第八第八在箱車裝引火於磔彈將磔彈 、磁膛內第三將藥包納入磁後口內回至尾桿處持 || 再將藥包交與第三第五回至原位第四將桿送彈 五與稍車間站立第七立於稍車後將磔 藥 一,刺通火門往後走第五快走向第六第六快走 包交與第六 一輻縛住 彈引火 迎 窗. 取

放 揭要 皮條縛住第四將送桿置車尾旁釣住第六將藥 用凑合彈欲打近用群子彈 將拉火管挿入火門第 於拉繩 **小用凑合彈而欲** 天奉给上 |依法拉其拉火繩放後第| 走近换揷拉 底螺絲拔出碳底 外走開第 備好表尺對準欲打之物而喊備放 備放破 火回至備放之位 將碳底推 |:||三||俱走開面向礮尾 彈則城用何種彈 11三四走近 廢 取 尾桿置車尾 四

揭要 第一 **丁還於箱內亦備箱車拉繩** 車快走。由碳車ブ 三由破內取出藥包還與第五還於箱內 而備箱車拉繩第七八取去磔彈之 尾眼已套於鈎上第 |提起車尾第四五扶礙車輪第六七扶 在第三之後、 石繞行至正對 磁車尾第 人回原位第四五背對軸前第一 一提車尾眼第四五扶礙車輪 **挿尾楗城行走** 贼停

一備 車 周之 各事同於向前接連箱車第一 各事同於向前備放破車繞行四分周之 **尾眼第**三 兵學卷七 一、箱車向左繞行至 一同於向前接連箱車提車尾繞行四分周之 至距磁車十五步再轉對磁車 一箱車由磁車之 轉身在第一 左続行至正對敬車尾 前備放礙車尾眼己在箱車台 至距上 備放磁 一距碳重土 、右繞行至正對礙車尾 進退 同提尾圏將車繞四 **一五步,再左轉對** <u>J</u> 箱車向右 磙

前 停進 進退 連碳箱車 箱車轅 第 四將送桿置礙車尾旁而扶左輪第五 車轅 城停接連 四十八 提車尾右图第 四 喊走礮車箱車俱前走 喊走俱向後走 進惟各人轉身向後第十 **酸車尾箱車向前** 城停各人 喊停各人復原位 (復原位

亭 角罕 揭要 쟶较 图套於 稍車停走將磁對欲打之物 麻繩 將麻繩鉤自車尾眼 於箱車鉤 訶. **立於車尾眼旁第三** 1箱車鉤 尾端第五或四 距嘭 取 卷 第 車輪 1 八將麻繩 在前第 取 取去軸轄並 步. 下尾桿置於軸 內箱車向後走 而自喊走開第 城走各. 端鉤連尾眼 雹 |第六或七 八向後 下第 立 取

揭要 置職後孔丙第 抬起第五八將輪 (兵學卷七 扳住第六十六將輪取下.反之相! 七在前第十 將表尺取 回裝於箱車軸上 輪立靠箱後凹面向內用繩縛於轅與軸 十四在後托扶箱車第十城抬起第七十五 六 或 十 て 下第一 五將輪輥至破車旁第 五在後扶箱車左輪第 通高介耳 取下而將稻車輪裝工 客人 三持碳車尾第 破底取出置 八復原位。 同 超車上 四五將破耳 城抬起第 第六或七走 一隨將破 在前 將 蓋 車 磙

卸破車 揭要 提 先將礙車箱車皆裝好而將礟上車第 坐於應管各件之上, 地 礟車與箱車|不及速退必先卸廠車擕得礮底逃去 下第 分拉左右扶礙繩酸1 起車尾使凝口下抵地面破耳離車枕將破車尾 **靣將礙箱車皆拆卸** Litaria Laborata 內與第一 八抬軸前第四五八九取去左右兩輪 同於卸廠車 **喊迟車將車退後五步扶礮繩緩放使磙平於** 三共持桿抬礮起第四九十 車較陌車 車之各件卸下後平置地面各 1在地豎立第 卸職車第二 三治軸後第 將木桿入礟 喊 卸箱車 放

 装 極 車 繩 好第一 先將礟由車卸下次將箱車推上 掛礙耳於車鉤上第七十 再將已傷之礙車置於箱車上尾在後輪再置 三四五將 兵學卷七 、蓋好耳蓋放 城倒拉車繩將繩倒鉤於礮車之 一裝好廠底第三裝好尾桿 將桿入礙口內第十四十 一用繩縛緊礙車於箱車第 分開溜 車推至近 下車尾 下將 运用分三 **敬提起車尾使耳枕正對**破 第 將表尺裝好扶礙繩收 一使車鉤正對破 五十六持桿提碳用 小使 一用繩掛礙底於車 喊走路排 耳

哨長 旗長 副哨官 間稍後 走外面· 行右半向前者立於第二第三隊之間左半向前者立於第 第五隊之間 貫立於本哨繞走內面五步 成雁行立於中哨之間 成雁行立於每第二隊之後正對正甲長,即第 移動必擇最短之路快走 |於本哨之間 各磁緊挑較疏排立前五步 成魚貫立於後五步 放 **敬總管各箱車藥彈** 走庫 成魚貫立於中哨繞走外面 成雙魚貫立同雁行 成魚貫立於本哨繞走外面 助理旗官各事 放職立於本 戍

準行及準點有七事 隊長領路 四 五成雁行各隊之正甲長立於隊長後約一 ·向左或石成雁行則旗長須知準點在左或右之外約六步. 一隊長須知雁行之齊立魚貫之對立俱藉其所立位之準 隊長至準點站立面必向陣前拔出其刀前後 隊長難其位則正甲長立其位至旗官城陣成而各復其原位 長之右準左半旗之行 **成魚貫則準點在前或後約六步** 立於正甲長 即第之左: **乒埠箱七** 2.手執刀成魚貫則右手執刀.至哨官喊陣成旗 旗長在副哨官之左準右半旗之 中間成雁行則哨官自隊 轉向上直指

列陣之要有十五 **八雁行欲改雙魚貫則哨官之後當作樞隊之隊長必先走** 放磁時以磁所向為前行走時以 成雁行放磁則隊長常在雁行處不可走開 旗官城令必聲大而清各副哨官之首 與 皆以當時之前爲則 貫欲改雁行則末隊之隊長必先走 兼隊長故仍城本隊之令 隊長將刀入鞘立於陣內 放則由隊長城令 LIVERS AKA 1 1 走陣 副哨官有缺則哨長代喊令此哨長 八面所向為前旗官喊進 哨聽而傳城之 均準其哨或半旗之 各隊 魚

五六礮車連箱車常以前面相齊放礮則以領路礮車之 四続行時近心之隊必緩行各陣繞行換向必有轉心魚貫改雁 七雙雁行亦可疏排或緊挑 八各隊成雁行疏挑每礮距十二碼 |快跑或快走皆先喊快跑或快走以告诫之次喊走各人即起 步各哨官各隊長俱將旗官喊令傳喊一次 於改雁行放廠不致混亂與疏排同惟不能由一端直改雁 手對彼隊各人左手成列役副哨官或隊長龍原城再城直走 行必有定心各哨向內繞行而各隊彼此走過必此隊各人左 5月 月 角七 魚貫在窄處用緊排便於行走便 牛緊挑距六碼

九雁行或魚貫互改近定心之隊必爾次繞正方路 八斜行即各隊或各哨或半哨參 毎旗八職出戰須速裝齊待城令即放勿齊放須陸續放 已無自己人再喊令備放將藥裝入 前就破車必快跑 . 城令停放切勿多放一 一各磁無論快走慢走 一戰時旗官必詳察礮彈之中否以使改對取中 牆可避箱車就之遮庇勿躱太遠 にはない **礟將藥取出彈則仍留礮內至礮前** 箱車離開破車向後必快走箱車向 走陣 差前後敵自旁來便於於

前進 旗官赈令 一五雁行之右端破改魚貫常爲首歐 據善地疏緊及整齊可不計 行首隊尚未至其位在後之隊可以先至其本位. 各磁施放之次序及排列疏緊稍差無妨置磁必擇地勢宜先 四每旗內不拘何人宜操不拘在何位俱能作事 雁行 五十一 上国オー 之疏緊圍喊走各人皆前走. 旗長在首隊路隊路職職不隊長先走至其位各職隊長皆走至其 戰時起放礙以

領路破隊長先走至其位向新方向前走 天界景山 窄路轉回法向後. 破繞至新向一 **礮或左礮甲長** 轉快跑 一碳以下仿此欲復原向則喊向左斜 同糖向後仍成雁行 雁行 一碱隨糖隊長視對齊首 走時各隊長必依主破對 礟甲長不城本隊不走

首隊長走至第六隊長後第二 定至喊走各甲長領本隊走至隊長後距 餘仿此 赴隊長處備放哨長隨箱車退後 向走至距隊長一碼立定 長對面成線停止 官旗長先走至新排端立定各隊長走 右牛旗快跑 喊走各職皆向右繞逐 半旗前走至左 原是停止者旗長立 一隊長走至第 戰時各甲長領本 碼

魚貫 一年旗速將磁車箱車接連 右斜走 副哨官城令 各隊 各隊 兩半旗迭退俟後牛旗退完即放 **藏車隨退至其處備放** 跑 各哨之首隊向左斜 齊第二 一四六酸止 四 礟 向 餘 走向 仿左叙 礤 此針式

第中後二 後副哨官城中哨停己夠城中哨停 哨官喊走前哨停 官城快走 丽哨官喊走中副 **前哨官喊向右繞** 兵學卷七 哨後哨各 喊向左斜 哨繞向後至相距已夠仍繞向前 副哨 走 副哨 無其 距已夠喊前哨停後哨見相距 喊走時中前哨皆 中 前哨 碼止 哨 哨至合宜處旗官喊停止 漸向左斜走向右繞走隨前 距前哨後哨距中哨均各 同 哨

改向走跡右雙 繞向後 改魚貫亦同 雁行改魚貫 立齊 **続向左繞** 法惟以第 副 一隊長城向 哨 五十 順 停 齊 停 城停 磁領路 齊 齊. 右 皆向右半轉前走至位立定見 城走各磙逐 距 喊 餘各磁先向右繞而後向 繞分隨第一 走時第 己夠而停止 **繞行各副哨** 職之後至 磁領路

向 魚貫改雁行 人 兵學卷七 向左繞走 目哨官喊向右繞 後副哨官喊前 公緊排向 一四六隊長城 任繞走 停 停 五隊長城 五十四 厢 行 改無員 **備放** 隊相反繞走至其位各甲長必 對前哨官之前 向欲成雁! 各隊長先走至其位 碼面右立作雁行第 欲放礮則各礮到其位 五隊長先走至右距-世 偏過則 城走各

向左斜走. - 天野 除 二 後副哨 停 停 齊 停, 「城前中後哨前走至齊即停 口贼廠皆向左斜走各至其隊長處 魚買改雕行 城走第一 欲放礙則各礙至其位即備 向左成斜級反是 石哨繞走中左哨皆前走 即繞走 **礮直走第** 走斜至前成雁行 **酸至其位即備放** 主 依中哨

操官將到旗官喊旗內官弁成疏排則不拉繩乙人皆拔刀前走 與多旗並操相同 城停各官將刀斜橫於胸前旗哨隊甲長及前號各兵成一排旗 長在正中各正甲長立於隊長之左 石端與副哨官相並旗官喊走各官前走二步成一排哨官看齊 步係官將刀對面直豎係弁將刀對右肩直豎哨官立於本旗 中之前十碼城行禮各官先將刀對面直豎次垂下至地以左 旗廠魚貫走至教場向右或左成緊排雁行走過之各定點必 **加額旗官亦同各弁先將刀對右肩直豎次斜於胸前以左手** 閱操官行過 ア 手号発す 各隊長走出先立於各職成疏排之位 五十五 閱操官走到旗官在各官

谷官弁皆向右轉身將刀對面直豎城走將刀靠右肩直豎前走 哨官在左半旗後六碼走過 城走時全旗向右排開第一 官城向左繞及至第二 ◇兵學卷七 隊成緊排左半旗在右半旗後時左哨副哨官喊同 右副哨官各喊向左繞至第四繞點亦喊向左繞 走開陪閱操官閱看各人 肩直豎立於閱操官之右俟全旗走過即隨其 旗官在右半旗前六碼走過旗長在後六碼走過 刀對面直豎再靠右肩直豎 阅操官行過 **続點城石半旗向左排開依第** 隊至第 距閱操官六碼旗官將 繞點石哨副 至第三

溫 哨停 **停或布半全旗走到原處停** 過閱操官前即喊快走不行禮 城走時第一 欲快跑過則前半旗距閱操官四十 石隊甲長隊長立於各前號人之前一 旗停於第二 副哨官在甲長前又 **帕官或旗長立於第** 長與第 官随全旗後走過 一、隊起走。餘各隊甲長城向右斜快走副哨 一繞點過十五碼處左半旗接其後成魚貫 隊同旗官如前舉刀 欲成魚貫走過閱操官前則右 碼旗官在副咐官前又 一隊之右而面相對 -碼旗 旗長隨第 碼甲長在 官城快跑跑 隊後 碼

礮口略昂磔彈能自上落下搗其中堅雖有遮庇莫能躱避磔彈 件繁多易致不全偶缺 **礮式雖有新舊而礮列陣式則古今相同未有更改礟彈能擊遠** 阻滯難行戰時運送藥彈箱車繁瑣笨重行裝最費已定 造擊敵陣能使畏懼殊甚此其利也礙兵較馬步兵佔地甚多零 字所不及且勢力凶猛能摧毀 遠處阻隔之短垣攔路之垛堆 運用 在行路無地排開難以拒敵敵已逼近必難保全操練 Vistonia Wasa 快走至適當處 五十六 至本旗內城各 件全磁皆廢行路佔地甚多偶遇崎 軍用 復原位各人 八將刀 七七二 處再

皆類露或前面隔有濕草淤泥水蕩能陷敵來之磁馬更妙置 處及後點則泥土須堅硬便走礮車惟置礮太高亦不便因礮太 於高地浪形地最好前面相近有牆溝可遮庇稍遠則低坦敵 、猛擊中而磔開尤猛而傷人多 走前面稍遠寬廣無遮礙斜坦漸下為善若前有陡峻敵可躱 難開放也 難此其思也 而難移動相近處有石敵彈擊石碎飛散皆爲大患相近處 欲職之得力收效全視天氣及地勢故職宜 置礮之地寬廣旁亦能置礮以放彈交擊,

乒學卷七

宜擇善地地勢不善非特不能擊敵尚恐難以自保但全善之地 猛惟多礟羣聚一處叉易被敵礟所擊故用多噉須礮列散而 遮礙不易爲敵擊損而放破能以擊敵已足用矣。 或不能必得豈即不放礙耶故有將就之地勢雖不全善只要能 聚擊方能免患而得益所虞者地勢難合心力難齊苟有參差仍 **懊擇妥穩之地,不可置定而再三 改换若始初擇地未慎見有不** 个得力亦有臨戰而生阻礙者頗不易成苟能成之無不大勝 (而再改换必誤下 用多破井的一百年 一處相距一千步能拒步槍兵陣線使不能來足見 全軍之敬聚擊一處較諸分擊各處勢力甚 一夫恐來不及倘或不得不改則須敏速以免 置磁宜始初

磁置 精於舊式槍故敵距已近礟力反弱於昔 敵力猛於舊式礙但遠過其限,即三亦仍無用惟步兵後膛槍 **义列**職於後陣之前旁爲後勁. 兵利遠馬兵利近用適相反 **常膽壯也且住守者前陣日** 虚以致無用因敵用住守心中早本畏怯見進攻之礮 於遠近適宜處至三千餘步趁 得力此說今無人相信因人之眼力不能如此之遠也。 今時各國皆有後膛槍故 上上身着 Į 3 兵無可躲避陣線必亂矣切勿散 **或言陸地戰礮相距四五千步** 進攻比昔為難應於始初用 新式後膛廠致遠命中彈 早聚擊敵陣之一 ! 用多職列於前陣 處連放不

卽 敵 進近至距 放進攻之礙須在遠處放磔彈專擊住守之步兵不必擊其礙 但聚擊盧玄 則置於前陣之後左右近處俾易前進協合依主將所令聚 定則不宜多移動地勢能便於馬兵亦用馬兵協護至中權 之某處旗官遵將各礮對準所指某處聚擊 《易成果能成必得大捷 千步以內恐爲守兵後膛槍所擊而立不住也 合宜地勢而後使礮進至其處安置排列不太長旣 被後膛槍所擊壞故官 刖 (ラミラン) 一四旗即十二 陣 一十十四八四八 運用 **酸至在前陣中派步兵數旗相護先** 與前陣 近時戰之 V 相衡前陣 九人 一勝敗決在步 用 重

者已早知各處之相距槍礮皆易於取準且置礮叉已早估受便 衝入磁兵內者則恃步兵而非馬兵之所能但步兵須減去身上 **礮住守者亦須立即放礮以先擊進攻之礮次擊其步兵因住守 丽來已近只須護磁之歩兵能不散亂仍必放磁不歇勿宜退回** 乙處保護各兵早已派定多人左右兩旁亦已穩妥故進攻者雖 百步間住守之礙必已立不住不能再放惟馬兵來至三百步 物以便隨礙前進 **磁宜置於前陣中而後勁留礙不必多見進攻者已起放** 戸母をし 後膛槍步兵不作大陣來攻近至三百步

酸藏 昔年布國用廠有 槍兵前來而我礙兵無步兵相護者則不俟其近至五百步可以 敵步兵來攻尚在五百步外而扣尾退回者查明罰辦惟敵 **礟之妙用失去甚多今立三戒一** 磅彈破必距二千八百步起放二放破專擊敵之緊隊步兵惟 衝攻敵陣線之某處敵磁能護此處者則擊其磁三、破兵見 一放磁多以擊敵磁三將有失磁之患早令退避犯此三誤 但能多放礙以多殱敵嘅不早退雖失去而仍記功不放 敵礙彈擊至我磔彈即令放 運用 一、六磅彈破必距一 一千步起放十

靣不能自保旁面步兵由旁衝近礙兵可用槍刄剌礮兵及馬 礮之兵攻敗雖能奪其礙必仍被保礙之兵奪回 處易以放槍擊毀礙兵且礙兵易為馬兵所衝潰調撥時尤易為 護則步兵欲攻礮兵者須另派兵一支齊集以擊其保礮之步馬 步兵易得妥便地勢排列合宜陣式前進至距近礙兵放槍得 擊皆可得力 兵誘使迎拒另暗派兵一支四散以襲其礮兵方能得手未將保 所掠故礮兵切勿獨在一處必另有步兵馬兵保護旣有兵保 敵陣線正擊最不得力必對敵陣線旁横擊或對敵陣線斜 礮則步兵放槍應擊其礮兵正 磁僅能

- 手号危し

毁損使 距 邨 礙或將火門釘塞 , 衝刺礙兵潰逃須據守其礙, 毋任仍回奪去果不能守必將 操過放 牆 鎮 敵兵勿置磁於村鎮之前免致被敵奪去或釘塞火門或毀 千餘步步兵礮兵相埓相距 守礙置村鎮後之左右使礙彈交會於村鎮之前以擊 7碳尤 《堪用或甚迫急則將礙車之 磁者方能之. 能及遠尤宜置諸村鎭後勿置村鎭內 能將礙轉過以擊敵兵更好但步兵必平 步兵磁兵相比相距數千步、破兵强 運用 干步以內步兵强矣 村鎭後有山置礮更便 輸 取下棄去或掀翻 酸前

式礙雖擊近而比新式磁擊遠更易命中遠處地形或有阻礙用 舊式相宜故仍不必全廢棄 探明實已毀壞步兵方可放心前進以免傷亡太多此與野戰之 林內者須置於樹林凸角處以便擊旁路及前面來路拒敵不能 進攻不同姑兩存之. 來奪礮也後路必取平坦堅實欲便於退回也 來奪礮若來路之彼端敵已有礙則我礮勿正對而偏於旁以避 **礟所擊壞也再前加拒馬鹿角花籬陷馬坑梅花狀欲敵難遠前** 林 淺狹者守極置樹林外旁寬廣者守磁置於樹林內置樹 **酸前作土牆及植樹枝以遮庇欲其不易見並免職爲敵** 攻者必放磁擊壞守者之磁並須

- 乒号者よ

}

巡護之後勁兼用步馬礮三兵礮兵藥彈須全備拉礮之馬不卸 **礮以擊其礮** 門四群 到樹林之彼邊而由樹林外速往會合步兵以擊敵 以擊守者之礟而難知其礙所在則待好礙還擊察其烟而放 **守兵逼使盡退入樹林中則步兵得以前進攻追入林** 班飼飲分要隘宜用磁而藥彈車須分置穩妥處 利專精彈擊須視所欲擊者係何兵及何遠而 **酸兵隨步兵前進,勿入林中,以免危險,宜待步兵** 旭脫常式磔彈及分圈磔 一子母磔彈賴發內爾三 Ħ |得力||勿如放破 一分图碟彈英思 樹林 配用何 欲 兵.賽國 放

距以合磁彈之遠爲要 物及彈落之所在可以連放數出漸改其左右遠近以取 **有界限新式磁彈之遠倍逾於磁兵眼力準度之界限故測算相** 之薄弱者亦能穿過碟開群子彈同子毋彈而所擊不遠散開 牆 分圈磔彈磔開更凶子母彈用擊 彈擊不拘所及遠近必期擊中乃有功效人之眼力準度 後放出以擊要隘緊隊兵或擊 :或有風雨霧霾能見更不及此遠 人眼能瞭見處不過二千 欲放礙彈擊之得力必先瞭見所擊之 |千五百碼許三尺過 一一概及概車或擊牆屋 排陣線兵及散隊兵逃 有時磁距敵質 此則糗 糊

兵學着

Ī

さろり

敵兵槍子能擊中礙兵卽槍勝於礙而礙無用矣敵槍能擊中礙 磁必官弁能明見遠處所欲擊之物彈必能擊中其物始爲有 兵大約爲相距九百碼能盡殱礮兵 乘敵慌亂之際尚可見功 非礮非槍之間其形似礮而用槍子者皆屬廢物毫無所用 方能擊中故未放礙而先測佑相距以配磯之昂俯爲要 不得力轉不及槍子之致遠惟敵緊隊或馬兵衝來已甚近 在相距九百碼至二千五百碼群子彈相距三百五十碼 _ 不如槍兵之能借地勢躱避易為槍子所擊壞 小時始知所放之 トン・ノム 運用 所有格林磁蜜脱勒斯磁等類的 彈皆未及敵乃知須遠九 常式磔彈分圍磔彈得力 三三 放

				而無磁之用故也.	所放之彈其力仍未	- 兵學卷七
					所放之彈其力仍未能勝於槍子大不及礟彈之猛	を うり
固始張寯義校字					極彈之猛徒有礙之形	

戦陣始終專以步兵爲主馬敬一 兩軍初接必先多放磁聚擊以亂敵陣線然後步兵乘勢速進必兵偶值機會湊巧間或亦成大功然仍必藉步兵之協助 今時戰陣始終專以步兵為主馬磁二兵僅以為輔助但用馬兵或磁 兵學新書卷八 步馬礮合用 展布所長 步馬礮三兵合用須求各盡其長要 多破聚擊固操勝算但陣線已亂必有步兵進近樹 7 天基宏人 彩 要 五十七七 步馬歐合用 徐建寅 手輯

利而無步兵保護其害甚大必也磁先放步兵繼之敵旣敗迟 隊不甚得力不能拒阻使不前來惟放礮以擊緊隊收效甚大 程進乘勢衝攻倘磁兵距敵太近敵放磁盪擊已是受患若放 子已及破兵害已難免又善槍兵前中專伺主将而暗擊之 擊持旗領路之弁及主將尤宜慎防故礮兵必有步兵保護 少頃復整而功不成惟步兵距敵太遠則陣線雖亂而步兵不 刺白刄相接方能逼逐已亂之 地有浪形或旁有阻遮者亟防敵之散隊潛來襲擊散 |快槍擊來受思更甚惟放舊式槍則不甚有思 去潛來之散隊方能免害可知放礙聚擊雖確 兵使之敗潰若步兵不進則亂 放 隊所放 一概以

擊鐵敵之步兵若放礮先擊敵步兵則我礮必先爲敵放礮所 擊敵步兵我磁數與敵磁數相坍者則先聚擊以壞敵磁次移磁 營長二百七十五碼磁兵一 害敵磁未壞而仍擊來步兵勿輕進必敵廠已壞步兵方可前進 步兵一鷽馬兵二哨礮兵一 目首步兵至末馬兵共長此係英國之制步兵每營入哨步兵 **有步兵與破兵同來我礙甚多者宜分礙之牛以擊敵礙又半以** 每小時走三英里步兵四人並挑馬兵二馬並排職兵成魚貫 我放礙以擊敵磁時步兵宜躲避以免受敵還放磁所擊 、三学を八 一擊使敵 敗垒地不克整陣再來古 一旗長二百二十四碼馬兵二旗長一 一旗行路步兵在前礮兵居中馬兵隨 步馬職合用

步馬礮三兵行走次序以距敵遠而行路距敵近而在戰場各有 小時步兵走 |刑進衝攻馬兵在後更遠見敵敗潰趕進衝迫 礙兵亦隨進追擊 一前行走延緩而不便故分路前走同時會齊到戰場爲便 同在戰場須步馬礮會合礮兵在前先放步兵跟隨保護繼 在行路人數不甚多步兵在前廠兵馬兵隨後人數甚多步兵 百六十八碼計每分時走八十八碼 :例散隊步兵在礮兵之前礮兵踵後礙口畧昂彈循拋物線 | 碼共長六百九十 |英里牛至三英里藏兵走四英里馬兵走五英里 碼每小時走三英里每英里一千

近界內但步兵磁兵相為依附步兵有危礙兵又必冒險前往 地勢堅定不搖則礙兵冒險條了 狂迫不可坐視不往, 在自損折反張敵勢切勿誤蹈也但此界限究不易定總以步兵 得已弗宜輕為須察敵有可乘之隙方能為而有益敵若據受便 磁兵輔車相依不甚遠離聯絡如臂指步兵不輕入重險而責礙 **兵以救援破兵亦不妄入深阻而責步兵以救援乃是慎重之道** 1步兵被敵追擊勢在危急則礟兵必速往救援放礮擊敵阻其 兵故礙必隨步兵勿相 (敵槍子近界內而有損失亦所不惜惟如此冒險非萬 ... 我磁既據妥便地勢不在敵槍子近界內 卢斯威介用 人徒為敵所藏仍不能援出步兵 磁兵前進慎毋誤入敵兵槍 敵瑕隙逃疾衝突聽忽往來不稍淹留以免多受快槍之擊 步兵速進衝擊乃速改放廠以擊壞敵廠我之步兵前進更易有 去而冒險移至妥善之地須用步兵馬兵遮庇不稍外露免爲敵 不能成功故改小綜馬兵以保護步兵磯兵或分敵馬兵之勢伺 而便於擊敵切毋妄自棄去此地所據地勢果是不善則自應棄 **乙接兵及敗退之兵使不復列陣我之步兵藉以暫歇重整陣列** 馬兵今皆不甚重用今有新式快槍昔時大綜馬兵衝散敵陣 敵已敗退我步兵進佔其地亟令礮兵前進放礮以擊敵來 欲放礙以擊敵礙亦可放職先擊敵步兵使之驚擾而我 《 兵學卷入 艺居面 个月

陣使之散亂而隨後之步兵各小陣及馬兵跟踵衝攻是先後 百年以內器械陣式及 双學盡智竭慮<

趣長增高至一 小陣因馬兵之 人也散隊因有破撃で 之步兵作散隊放槍在前 日精陣式屢改而 in tome 1 wide . . 少兵先 切 自 大致仍遵 助各皆膽壯直前放槍 力厚衝攻奮勇無堅不推迫至今時 相關各事其 汉 一餘 此法 各小陣隨後又 攻 作 用酸选 破 敵 年干

少訓練 新得之見識以備兵家之採擇 有傷亡的信擊遠之效但新槍桿長而重樂數加多煙藥反 **多中**故 相信咸謂遠敵遙擊未能命中殱敵徒耗子藥不如舊槍擊近 法之役兵間尚泥舊制距敵 新槍擊遠敵功效頗大 使用 要事何欲明定準則 之準則爲要因各人手力各槍子 之擊一 難用新 不易諳熟此其弊也嗣是屢加試驗知果能訓練 兵學卷入 一千步與舊槍之擊三百步仍同 槍 而 仍循擊近之舊法及俄土之役始信步兵 俄土步兵相距二 數百步始放槍新槍致遠之 操練暇整以期命中及臨戰 丁路皆有不同習 一干步放新 應手兵家皆 可减 用 烈 必

必愈昂不知相距則彈所到處非越過即不及相距五百步子路 齊放多槍合一 **尙低路內敵兵均能擊著相距** 命中則功效直不可思議矣 兵頭上飛過者故必詳細估測相距配準望牌乃能命中 練欲精熟既須單槍分習以命中,又須多槍合習以整齊按 兩役用新槍而估測遠處相距尚未甚準故擊遠處小陣 而疎於估測相距因命中為尤要也按令齊放以擊遠 アラシスし 中而功效已勝舊槍若能施放整齊旣致遠而 聲方有用及必估測相距而配至牌擊愈遠槍 而擊遠處大陣槍 千步子路客高路內必有子在 子橫掃敵咸披靡功効大著 令

近衝刺白双相接整齊嚴肅爲尤要也 求命中仍當突過槍前也: 思逃技不精則膽不壯也 **堊牌對準的。皆未習諳者,敵在遠處或可支撓敵來已近必慌亂** 持槍審固聞令齊放千萬一 磁為擊遠利器布與之役用磁不多布法之役布國磁甚得力俄 相需並重新槍擊遠不過多 一之役磁力不及人意所料之大跑爾山之北俄國廠甚多而未 來製槍用槍日求精新職功遂覺落後將來製職盆精用職更 不能命中故也有佳磁而無功效乃用磁之不善非磁之咎也 上月巻ブ 聲必大與用訓練未熟估測相距 擊遠固是要圖擊近亦勿輕視二 一利器而交戰決勝仍恃近擊及逼

處之進攻兵故進攻亦必用礮擊去住守之礮兵及守兵然後進 攻之步兵方敢前進布法之役守兵所築土牆薄而不固攻兵放 攻堅而仍有第三失尤爲不合 **礮擊開成路步兵得以前進土牆堅厚非輕磁所能擊開** 攻擊,失四也歷次觀戰者共早知此四失而當局者仍未能改且 可兵勇壯膽大槍礮連環施放攻兵仍不能進奪俄攻土之潑 一牆又使守兵眩懼昏亂 二蹈其失勿改進攻初放 一也僅用直擊忘用斜交擊及齊放失三也礙未置前助步兵 一牆欲以固守全恃放礟始終不懈故攻兵必先放礮擊去 、兵學後入 不能放磁回擊步兵乃可擁進搶奪若 **礟相距太遠失一** 放徵 住守必用後膛礙以擊尙在遠 也各 一概皆忘用聚

僅欲擊到必到而及開花四散方能傷敵凶猛凑合磔彈能有此 守兵有土牆遮庇陸路輕礮所不能擊去土牆不去必能固守故 俄之攻兵甚多礙又充足土人僅就地急築土牆能拒守三日之 **礟宜改作彈能自上落下.乃可攻破之陸路輕礮不合法者在野** 佛撓三日不克俄帥叨得立盆謂連日盡力放礙僅傷土兵 功而礮製尙宜酌改旣欲嬋能致遠又欲其擊到敵步兵各旗陣 久全恃分兵之膽壯堅定. 飛散廣大傷敵極多子路須略低造礟及彈及藥引用礟弁長 亦不得力因彈欲擊遠礙口必甚品擊力已小損敵無多彈非 **八或能突過於槍** 俄土之役土人挖溝築牆I

猛守兵須充足地面加大牆亦加厚而極穩固苦僅禦敵彈之平 **非終不能破** 刀猛擊而心志安穩不致驚惶俄之步兵來近牆內守兵衝出 一牆被敵擊壞隨時可以修補土牆無損守兵膽壯攻不能破 一人作泥頂蓋以禦自上落下之彈此法將來必更加精 磁所擊甚遠故攻兵不能如昔時之迎疾輕進速退須借 《兵學後八 臨戰亟作溝牆以庇守兵而阻攻兵攻兵槍礙力 《彈擊到此各處故攻兵無可借用必步步作 放敌

奪高地未作溝牆據守仍為土人擊退足以爲戒土人重視 尚未定規果能隨地集用不必兵自攜帶亦好因重者難攜輕者 果得大盆俄人亦自知輕視土工之失乃翻然改計留意溝牆 一役次年正月間,俄將韋爾撓夫領兵近燥飛亞城作一 |不合用 走直至罷兵始捨去由是人知土工器之不可少惟應用何式 彈庇身而器具臨時莫措乃令搜略民間粗笨之器兵皆負之 為最要堅築磁堡大工所用重大器具必用騾馬馱載 **臨戰就地速作溝牆暫以庇身必備兵能自攜之**

犬爱法兵快槍之 亂 仍用納破侖第 陣 使快 此 (害昔時步兵不) 槍不能放方可前進衝刺也 而遇新式快槍之 **耆陣式嗣知** 久 功也 跟 開路散隊 列 親 兵全 軍 敵槍磁之 擊為害甚大故必先 械 不善乃臨時更 軍在聖潑 於火槍 俄土之

次年正月又在旭拏服奪得土之溝牆 **営在後為後勁以補前** 役得有二要;猛進正面傷亡必多二用後勁接援得盆甚大步 謹慎足法以先鋒虛攻正面多派後勁以拒敵包抄乃分後勁之 兵衝攻必致參差正面猛進污險實甚俄將垢廓奪跑爾鏗山隘 坎宜與燥飛亞之間未有一次硬攻正面者旁敲側擊無一 牛以包抄敵旁敵即移兵拒旁因以搖動遂不能堅守所派後勁 速前進協助先鋒猛攻遂得其隘照此挨次襲克各要隘在車 磁相 好故 步 兵 進 攻 倍 難 勿 泥 舊 陣 式 勿 孟 浪 猛 進 、 初戰俄因各兵早已 兵學卷 一陣鉄乏用此式以奪得潑立佛撓高 |派盡未能多留後勁或後勁在 新式快槍致遠幾與陸 俄土

然倍此 兵皆尋常贈力、當戰勢漸 此衆未思迟之 、時速令前進立 致見己際以授補 伺 必獲 隙逃走亦必有數兵膽壯欲冒險猛進不 克捷故主 いったいしょくいん・ 要 際亟令後勁鼓 此所異也史廓留夫云每哨內必有數 功效足以為 見識皆於俄土之役 將須時刻留神察看 廓留 衆心盪採覺敵 文 K 夫愼 行前進眾兵知有後 式昔之後勁乘隙以猝 知領兵 所得 可畏勝敗爭 何時應令後 《行至距 也 顧傷亡其餘 四萬

佛撓亦未派馬兵作先鋒往前巡探迫前敵已爲土兵所擊而 兵在其附近巡探失計之甚也及俄兵由尼考潑立斯進至潑立 之有備彼時俄之馬兵在肥特江赤嘗向前巡探嗣及調馬 馬兵最近者倘在右之後相隔八英里 **孛爾格里離土兵盆遠潑立** 要隘洵是難得之 ·英里俄兵始進襲發立 而已 功不合之甚矣俄將垢廓 動靜全不理會置馬兵於間散之地 (馬兵調遺合法功效甚大用不合 佛撓爲俄土必爭之地俄未派馬 佛捷土 一兵放磁相 蓋 俄將未嘗詳考各

熟紀律嚴明臨時則師出有名將士皆有怒敵之心志氣忠勇絕 機應敵以期得勝諸統將先秉方略移軍前進臨敵則遵總統 將平素善能激勸兵心不有懈弛臨時益加策勵自能衆志 將之衆寡列陣則不拘兵數多少總就現有之兵將由總統 而列陣 |要一調度方略二布置列陣 、子見一名とし 制勝之機在臨戰氣勢膽力雄壯平時必訓練 軍容之盛在將卒之泉訓練之熟器械之 戰必期獲勝則衆心愈勵而愈奮加以 方 方略計及彼我之勢力

路之區轉運艱難採買價昂更宜籌計於事先方免支絀於臨時 每多不便須設大轉運以免缺乏有鐵路之處轉運固便未有鐵 兵衣兵食料量充足轉運支應一 分路行走佔地略廣分駐相近各處仍宜易於會集戰前一 大轉運法用數條運路或水或陸會向戰處乃可源源接濟 戰成功若各守各地則勢分力散必致 調集蓋行路屯駐宜 人數衆多一 將卒人皆用命 一路行走而聚駐一 鼓作氣不 一分散而交戰必聚合各路之兵尅期進攻 一無缺誤. 、稍餒怯合志赴功必能克敵 處既虞擁擠又難接濟不若 處失牙各處皆潰 人馬衆多遠道運粮.

權矣 諜尤須敵之 舉動我無一 純熟速爭先手在偵探之眞確賺敵疑且在間諜之得力偵探間 爭戰不能免傷亡然以成功大而傷亡 **有地勢庇身者雖出-**不使敵知則得以先事密為布置軍行安穩操縱自如欲趁敵未 一布置周密堅不能破乃設法撓其旁後使之反顧皆操必勝 而先為進攻則勢如疾雷欲待敵來攻而住守以挫其鋒則早 傷亡 六 十 ----一須速爭先手三 大力成大功而傷亡 不知知之無 货亡 一須賺 **敵疑沮移調便捷在訓練** 少爲要由已得之見識知 可少無地勢庇身者 不確而我之舉動絲毫

小未成功而傷亡已多有溝牆庇身住守者傷亡必少無庇身 四第十分軍傷亡約三千五百人之三法兵傷亡 可必與之役德國第十二合營傷亡八百人也之十第 一萬 二同此數 (役德國第三大軍傷亡九千人內第四十六合營傷 (第五十台)之第 必多、敗奔潰退受後膛槍猛擊比進攻傷亡尤多 ,兵學治入 軍全戰三 之一。此三日內德兵傷一節約五此三日內德兵傷一 密次城外八月十四十六十八三日內法 一日者且菲安肥爾法軍有數 一管叉善槍兵 四萬 常傷亡 七百二

親軍體之第 萬 八日每合營傷 王弗留特里敗俄 小即三叉十八 必多於進攻陣端也八月十六日德國第三軍體傷亡約 割拉勿拉脱之役德兵用進攻傷亡多於法兵因進攻陣 、ラミス・ 合質及他合質及第三軍體之數合質於十二 此日獵兵 日德國親軍體之第 比而原數官與兵為一與五十之比 伤亡 千七百五十八年八月二 千人官弁傷亡。比兵更多官與 管傷亡四百二 百三 二十中里兩役 一分軍進攻聖潑里伐 十人官全傷 日納破侖第

德法戰之上半節德兵進攻用破聚擊故法兵雖住守而傷亡 **共專用住守傷亡亦約二** 多他處德兵進攻傷亡亦多綜計德兵傷亡 也 **六之一,韋爾特爾之軍在里賽納河邊芒背里阿爾及彼爾福 令兵不能聞必親自前進領兵以行而敵有善槍兵專以伺擊領** 二日之中傷亡一 千八百人 三萬數千人 可知德國武官爲國出力效命捐軀之多因近時交戰官 山必多也 下半節德兵多用住守傷亡約十五之 一年正月十九日法兵從巴黎衝出傷亡八十 、四之||圍困密次及巴黎斯||城德 一、住守進攻傷亡所差最多 一萬二千人法兵傷 一或十 號

不善放槍也可知後膛槍必操熟之兵用盡其力乃爲利器否 過多槍聲而不傷敵羅亞爾河之役惟拜晏第一 半節德兵雖進攻而傷亡不多法兵則傷亡者多因操練未熟 亦用進攻. 兵所守處德兵重復進攻奪回傷亡亦多在賞西及波爾 分軍因連戰 六年祭り 德法上半節 、數雖有更多及更少之處而大致不甚懸殊 數日傷亡稍多此外德兵傷亡僅十之一而 傷亡尚不及十之一 伤亡 下半節戦德兵傷亡人數所差甚 一更多在來白取歇 德法之 、但法兵衝出攻破 五 軍體及第 戦與法俄

敷略同皆因用後膛槍也. 活爾脫德兵在擊界內九萬人傷亡九千人布與之役在那黑德 斯加力次克路姆脫牢脫那與兵傷亡與德法之役德兵傷亡於 法之役在克尼克來次德兵在擊界內十七萬人 九年三次之戰傷亡人數少於一 買拉土爾之役布兵傷亡四之一,布與之役。 尚少以數分軍或軍體同為冒死血 百七傷亡多於法俄之役三十四兩年 八數爲十之一克尼克來次之役與兵傷亡爲 上見一分でノ 、數不能與德法之役德兵傷亡人數相比德 一千八百五十四年五十五年五十 千八百十一 一年之戰如蘇傅以 八傷亡 萬

槍之故但傷亡雖多仍必用進攻故以進攻而能免傷亡多爲最 無畏難之色以期大功必成爲尤要也 要,且今時進攻决勝專恃步兵故必教練步兵使能奮勇進攻臺 傷亡最多者三之一至五之一 **營傷亡最多者四之一至三之** イニスは一分に 傷亡 今時傷亡比昔為多因用後膛 德法之役上 十六/ TA T 德兵零營